

Lektion 5 - Rette en skæv bygning

Der er ikke noget som en skæv horisont, en skæv bygning eller et skævt træ, der i den grad kan fjerne fokus fra det væsentlige i et billede. Med Photoshop Elements er det heldigvis "piece of cake" at rette denne fejl.

Du skal lære...

- at rette en skæv bygning
- Åbn dit billede i Photoshop Elements. Til denne lektion har jeg valgt et billede af en lille landsbykirke. Den klassiske skæve bygning ses tydeligt og det er mildest talt ikke pænt (se figur 1 herunder). - Det kunne også have været et skævt træ - fremgangsmåden er den samme.




Figur 1

Sådan retter du den skæve bygning

- 1] Værktøjet *Straighten Tool*, som du skal bruge til at rette bygningen med, virker kun i horisontalt plan - du har måske allerede prøvet dette i lektion 4. Derfor er du nødt til at rotere dit billede for at få så lang en linje at arbejde på, som muligt, inden du begynder at rette på billedet.
- 2] Klik på *Image* i menulinjen (se figur 2 øverst på næste side). I menuen, som kommer frem skal du flytte markøren ned på *Rotate*. I

sidemenuen, som nu kommer frem, skal du klikke på *90° Right* (se figur 2 herunder).




Figur 2

- 3] Klik på nu værktøjet *Straighten Tool* i værktøjskassen (se figur 3 herunder).



Figur 3

- 4] Se efter, at der står *Crop to remove Background* i boksen *Canvas Options* (se figur 4 herunder). Hvis ikke, skal du klikke på den lille pil i højre side af boksen. I menuen, som kommer frem skal du klikke på *Crop to remove Background*. Med denne indstilling vil Photoshop Elements automatisk afskære de hvide hjørner, som fremkommer, når billedet drejes.




Figur 4

- 5] Flyt nu din markør, som har skiftet udseende til et lille +, ind på det nederste af kirketårnet - den venstre pil i figur 5 herunder. Hold venstre musknop trykket ned og træk langs kirketårnets kant til den højre pil i figur 5 herunder og slip museknappen.



Figur 5

- 6] Nu mangler du blot at rotere dit billede tilbage til oprindelig position. Klik på *Image* i menulinjen (se figur 6 herunder). I menuen, som kommer frem skal du flytte markøren ned på *Rotate*. I sidenmenuen, som nu kommer frem, skal du klikke på *90° Left*.



Figur 6

- 7] Hvis du har fulgt kirketårnets kant præcist, er din kirke nu rettet og de hvide hjørner er skåret fra.